



# Como ligar colunas nas saídas frontais dos computadores e (re)definir a “reprodução áudio”.

Antes de tudo, deverá ligar as colunas ao computador na tomada Jack correspondente com o símbolo “auscultadores” no painel:




Posteriormente deverá ter a certeza que a conexão está feita. Poderá verificar na “mesa de mistura” áudio, nas propriedades de reprodução. Para activar a vista das propriedades de reprodução áudio, pode ir ao ícone de volume do computador e com o botão direito do rato escolher a opção:

- “Sons” se estiver a utilizar o Windows 10, depois ir à aba “Reprodução”, quando o diálogo abaixo ilustrado aparecer.
- “Dispositivos de reprodução” se estiver a utilizar o Windows 7




Agora, poderá acontecer que as saídas de reprodução “auscultadores” estejam ocultas, pelo que deverá activar a opção “Mostrar Dispositivos Desactivados” com recurso ao botão direito do rato sobre a área branca do diálogo.


Ilustra-se, à direita, a opção que está desactivada e...



...posteriormente o diálogo com a opção activada... Onde podemos predefinir (não obrigatório) a saída de Auscultadores.



Poderá acontecer, mesmo assim, que o Gsuite continue a “reproduzir áudio” pelas colunas normais do computador (ou saída pelo projector). Para isso vamos definir as propriedades áudio da sessão, nas definições (clique no ícone redondo com 3 pontos verticais à esquerda do “terminar chamada” -> Definições...)



Na ilustração mostra-se que, apesar de termos definido os auscultadores como predefinido no sistema, a mesma mantém-se com a saída normal (anteriormente em funcionamento). E isto é o normal, pois a sessão já se encontrava activa. Mas vamos forçar o Gsuite a mudar para o outro dispositivo de reprodução áudio.

Na parte de “Altifalantes” vamos redefinir a saída para Auscultadores... mas não esquecer no Gsuite um detalhe: A reprodução deverá ser seleccionada para a “saída de auscultadores” **mas no modo “Comunicações”**, conforme demonstrado de seguida, na página seguinte.

**Importante:** Se for escolhida a opção “Auscultadores” (no printscreen lê-se “Auscultadores (High Definition Audio Device)”, vai acontecer que o som irá ser muito baixo, pela compensação de eco e ruído de fundo. Mesmo compensando nas colunas o volume, o *software* irá corrigir para baixo para anular os efeitos supra. Pelo que deverá mesmo indicar que a saída Auscultadores será a de “comunicações”.

